

Version 1.2.6 (Released 2020-04-01)

1. 修复 HID 通讯下, APP 跳转 IAP 时无法连接问题。

Version 1.2.5 (Released 2019-10-29)

- 1. 增加"Baud Rate"设置选项。
- 2. 新增参数自动保存记录功能。

Version 1.2.4 (Released 2019-10-08)

1. "App Start Address"更改为可直接输入。

Version 1.2.3 (Released 2019-05-14)

1. 串口发送前自动清除接收 buffer。

Version 1.2.2 (Released 2018-12-17)

1. 打开 APP 下载文件时, App Start Address 不再重新刷新为第一个选项。

Version 1.2.1 (Released 2018-10-29)

1. 新增自动枚举 USB 设备和自动枚举串口功能。

Version 1.2.0 (Released 2018-10-15)

1. 新增通过 IAP 对 SPIF 进行程序下载的功能。

Version 1.1.1 (Released 2018-9-18)

1. "App Start Address"增加 0x08020000、0x08040000、0x08080000。

Version 1.1.0 (Released 2018-7-9)

- 1. 新增 USB-HID 通讯模式。
- 2. USB 通讯模式下,增加下载完成后的 CRC 校验功能。
- 3. USB 通讯模式下,增加 APP 下载地址的判断,如果与 IAP 中设置的 APP 地址不同,提示错误信息。



Version 1.0.0 (Released 2018-5-8)

初始版本。